


Systemübersicht (systemInfo)

Die Systemübersicht ist eine View für Systemadministratoren und liefert Informationen über angemeldete Benutzer, Jobs und der Systemperformance. Sie wird über den Widget-Typ "**systeminfo**" als Widget definiert.

Zu Systeminformationen navigieren



Klicken sie im Dashboard auf Systeminfo



Systeminformationen - Übersicht

Systeminformationen

Angemeldete User

- admin

Anzahl aktiver Sessions

1

Aktuelle System Performance

Counter	Wert
cpuload	0 %
threadcount	# 540
memoryused	102,504,776 Byte
memorycommitted	143,724,544 Byte
memorymax	4,151,836,672 Byte
address	192.168.56.101

Aktuelle JVM Performance

Counter	Wert
usedMemory	97 MByte
freeMemory	39 MByte
availableMemory	137 MByte
maxMemory	3959 MByte

Jobs in der Warteschlange

0

Automatische Jobausführung

Hier können System-Administratoren die automatische Jobausführung aktivieren bzw. deaktivieren.

Systeminformationen

Counter	Wert
cpuload	1.13 %
threadcount	# 87
memoryused	799,733,424 Byte
memorycommitted	3,816,292,352 Byte
memorymax	9,287,237,632 Byte
address	127.0.0.1

Aktuelle JVM Performance

Counter	Wert
usedMemory	762 MByte
freeMemory	2876 MByte
availableMemory	3639 MByte
maxMemory	8857 MByte

Laufende Jobs

Job instance	Started	Status	Job id	Stop
Automatische Job-Ausführung				
Aktueller Status: true				
Deactivate				

Jobs in der Warteschlange

0

Agenten



Automatische Job-Ausführung deaktiviert

Ist die automatische Job-Ausführung deaktiviert, ist folgendes zu beachten:

- Jobs nach Cron-Muster werden **nicht** gestartet. **Ausnahme:** Manuell gestartete Jobs
- Aktuell ausgeführte Jobs werden **nicht** abgebrochen



Automatische Job-Ausführung aktiviert

Ist die automatische Job-Ausführung aktiviert, ist folgendes zu beachten:

- Jobs, deren Ausführung nach Cron-Muster in der Vergangenheit liegen, werden nach aktivieren nicht ausgeführt.

Beispiel

```
<xml>
  <!--
    Copyright (c) 2017 eoda GmbH
    All Rights Reserved, see LICENSE.TXT for further details

    More information about configuring this template
    can be found in the Content Developer Guide:
    "Systemübersicht (systeminfo)"
  -->
  <widget name="template_widget_Systeminfo">
    <!-- Position from left top -->
    <position>
      <!-- y -->
      <y>0</y>
      <!-- x -->
      <x>0</x>
    </position>
    <!-- Size of the Widget -->
    <size>
      <x>15</x>
      <y>6.5</y>
    </size>
    <!-- Caption: title over the widget and additional features (Contextmenue) -->
    <caption>
      <!-- Display caption -->
      <show>true</show>
      <!-- Title of the Widget -->
      <label>Systeminfo-Template</label>
    </caption>
    <!-- Name of the WidgetType -->
    <widgettype>systeminfo</widgettype>
    <!-- No URL-Trigger-Params needed -->
    <triggerParams/>
    <!-- Interval to refresh the view in ms (-1 for no auto refresh) -->
    <systeminfo>
      <intervall>2000</intervall>
    </systeminfo>
  </widget>
</xml>
```

Feld	Mögliche Werte	default	Beschreibung
widgettype	systeminfo		Legt den Widgettyp als Systeminfo fest.
position	Werte für X und Y	0 / 0	Definiert die Position des Widgets im Grid
size	Werte für X und Y	0 / 0	Definiert die Größe des Widgets
caption			Für die Systeminfo kann eine Caption definiert werden, um ihr eine Überschrift zu geben
.interval	Zahl	1000	<ul style="list-style-type: none"> Zeitintervall in Millisekunden, in dem die Information automatisch aktualisiert wird. Negative Werte (-1) für keine Aktualisierung